

Besonderheiten bei Windows Vista / 7


Um die Software unter Windows Vista/7 laufen zu lassen, vergewissern Sie sich ob die Rechte auf Vollzugriff stehen.

**Windows-Vista/7 hat mit dem UAC (Benutzer Datei Kontrolle) so seine Schwierigkeiten!
Sollten es beim Betreiben der TaylorCom Software zu Problemen kommen müssen Sie dem Programmordner volle ADMIN-Rechte geben.**


Sollte Ihnen die Einstellungen zu schwierig sein, können wir dieses auch per Fernwartung (3 min.) durchführen.

Um VISTA auf den Stand von XP zu bekommen, müssen Sie den Benutzer Admin Rechte vergeben.


Starten Sie den Windows Explorer..... mit der rechten Maustaste auf START




Anschließend mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis \LAG3000 klicken und auf „Sicherheit ändern...“ klicken. **Hier die Rechte auf Vollzugriff setzen.**




Wählen hier den aktuellen angemeldeten Benutzer.





Jetzt müssen nur noch die Rechte für den Datenbanktreiber gesetzt werden.



Wählen hier den aktuellen angemeldeten Benutzer.



Unter Window-Vista müssen die Einstellungen von NETFILEDIR geändert werden. Öffnen Sie hierzu in der Systemsteuerung die BDE (**BDEADMIN.EXE**).
 Unter **KONFIGURATION / TREIBER / NATIV / PARADOX** ändern Sie den **NET DIR** Eintrag. Hier sollte bei der Einzelplatzversion der Eintrag leer sein. Speichern diese Einstellung in dem Sie den Mauszeiger in den Eintrag „VERSION“ setzen und die BDE-Verwaltung schließen.



Als letztes das Reparaturprogramm im TaylorCom Startcenter starten.

Sollte Ihnen die Einstellungen zu schwierig sein, können wir dieses auch
per Fernwartung (3 min.) durchführen.