

Datenaustausch mit dem SP5500

1. Grundvoraussetzungen
2. Module auf den SP5500 kopieren
3. Daten vom SP5500 auf den PC kopieren
4. PDA Daten in LAGER 3000 importieren




1. Grundvoraussetzungen

Installieren Sie mit der beigelegten CD die entsprechende Software für den SP 5500. Alternativ kann die Software auch unter <http://www.winlager.de/treiber/Optimus.exe> geladen werden.

Anschl. den Rechner neu starten und die mitgelieferte Dockingstation an den PC anschließen. Wichtig: Netzteil muss an der Dockingstation angeschlossen sein.

Im Windowsgerätemanager (Systemsteuerung\System) können Sie den Port vom SP 5500 herausfinden.




2. Formulare auf den Mobilscanner kopieren



Starten Sie die Software


Laden Sie sich das Formular inventur.opt



Schalten Sie den mobilen Scanner an.

Gehen Sie in das Menü... **Utilitis** - Transfer Files und anschl. auf **Get Program**.

Anschl. Programmupdate durchführen



Fertig!

Datei C:\LAG3000\Mobil\Inventur.opt = Inventur

Datei C:\LAG3000\Mobil\WarenEinAusgang.opt = Inventur

Stellen Sie in den Inventur- und Warenein-Ausgang Programmen den Parameter auf SP5500

